

Pas de son dans un sens.

Les problÃ¨mes rencontrÃ©s

PostÃ© par: francky

PubliÃ©e le : 25/12/2006 6:58:14

Il est possible que vous n'ayez pas de son dans un sens lors d'un appel vers l'extÃ©rieur sur une extention SIP ou faisceau SIP. Il faut dans ce cas, renseigner le **NAT**. (**N**etwork **A**ddress **T**ranslation) ou, "Translation d'Adresse RÃ©seau", ce qui permet de faire une liaison entre le serveur asterisk et le **WAN (Internet)**, dans notre cas. Il faut valider dans ce cas, toutes les extentions qui seront sur le WAN.:**nat = yes** Celles qui seront sur votre LAN, n'auront pas besoin du NAT.!

En suite, il y a le ficheie **sip_nat.conf** , qui doit Ãªtre renseignÃ©. **nat=yes** **externhost=url** du serveur cÃ´tÃ© WAN

localnet=@IP locale/255.255.255.0

externrefresh=1 (en minute)

Valider puis relancer asterisk. Il est possible aussi, que malgrÃ© que vous ayez faites ces modifications, qu'il n'y ait toujours pas de son. Dans ce cas, faites attentions au paramÃ¨tre canreinvite qui peut avoir son importance. IL faut le mettre Ã no si il est Ã yes. Le choix des Codecs aussi est important. Dans ce cas, dÃ©validez tout puis revalidez les codecs souhaitÃ©s:

disallow=all

allow=ulaw;alaw;gsm

Franck